



THE POWER TO PERFORM



Fertilization plan



Bemestingschema



Plan de fertilización

MAIN FERTILIZER

STIMULATORS



Autoflower Supermix + PK 13-14 = Total EC**

ML / 10 LTR



Roots X-cel The Missing Link BN-Zym Vitasol Silution

	Autoflower Supermix	PK 13-14	Total EC**	Roots	X-cel	The Missing Link	BN-Zym	Vitasol	Silution
Growth period Groeiperiode Periodo de crecimiento	15	-	0,8	8	5	6	7	-	2
Start flowering phase Start bloeiperiode Comienzo (o principio) de floración	20	1	1,1	7	5	6	7	-	2
	25	2	1,4	5	8	6	7	-	2
	30	3	1,7	-	8	6	7	-	2
Mid flowering phase Midden bloeiperiode Mitad floración	30	4	1,7	-	10	6	7	-	2
	30	5	1,8	-	10	6	7	4	2
	25	5	1,5	-	10	6	7	7	2
Last flowering phase Laatste bloeiperiode Fin de la floración	20	6	1,4	-	10	6	7	8	2
	<20	<5	1,1	-	10	6	7	10	2
Rinse last week Laatste week spoelen Enjuagar la ultima semana	-	-	-	-	-	-	7	7	-



BIONOVA
PREMIUM FERTILIZERS

Tips

- First add water to the feed vessel, then add Autoflower Supermix and stir well. There after mix in the PK 13-14.
- When using Silution, first add water to the feed vessel, then add Silution and stir well. Wait 30 minutes, then mix in the main fertilizers and stimulators.
- Adjust the pH to $\pm 6.0 - 6.5$.
- In areas of soft water or when using RO-water, it is recommended to add Ca 15 (± 4 ml./10 liters) and MgO 10 (± 4 ml./10 liters) to the fertilizer mix.
- For the best result we recommend to use our Bio Soilmix.
- The dosage of fertilizers can be adjusted in steps of 10% more or less.

** EC value is measured with Reverse Osmosis water with EC 0.0.



Autoflower Supermix

Tips

- Eerst water in de voedingston, daarna de Autoflower Supermix toevoegen en goed mengen. Daarna PK 13-14 erin mengen.
- Wanneer Silution gebruikt wordt, eerst water aan de tank toevoegen, daarna Silution toevoegen en goed roeren. Wacht 30 minuten, daarna de hoofdmeststoffen en stimulatoren mixen.
- pH stellen naar $\pm 6.0 - 6.5$.
- In gebieden met zacht water of met gebruik van RO-water, is het aanbevolen Ca 15 (± 4 ml./10 liter) en MgO 10 (4 ml./10 liter) aan de meststoffenmix toe te voegen.
- Voor optimaal resultaat raden wij aan onze Bio Soilmix te gebruiken.
- De dosering van de hoofdmeststof mag $\pm 10\%$ aangepast worden.

** EC waarden zijn gemeten in Osmose water met EC 0.0.

Consejos

- Primero agregue agua al tanque de alimentación, luego agregue Autoflower Supermix y revuelva bien. Después agregar y mezclar el PK 13-14.
- Cuando use Silution, primero agregue agua al tanque de alimentación, luego Silution y revuelva bien. Espere 30 minutos y luego mezcle los principales fertilizantes y estimuladores.
- Ajuste el pH a $\pm 6.0 - 6.5$.
- En áreas de agua blanda o cuando se usa agua RO, se recomienda agregar Ca 15 (± 4 ml./10 litros) y MgO 10 (± 4 ml./10 litros) a la mezcla de fertilizante.
- Para obtener los mejores resultados, recomendamos utilizar nuestro Bio Soilmix.
- La dosis de fertilizantes se puede ajustar en pasos de más o menos 10%.

** El valor EC se mide con agua de ósmosis inversa con CE 0.0.

